



**PRÍLOHA č. 1 k Príkaznému listu č. 14 v súvislosti s koronavírusom**

**Pokyny pred vstupom operačnej skupiny a pacienta v karanténe, indikovaného na akútny operačný výkon, na OCOS**

Po nahlásení pacienta do operačného programu na akútny operačný výkon sa otvára operačná sála podľa druhu operačného výkonu nasledovne:

- traumatologickí pacienti – operačná sála A
- chirurgickí pacienti – operačná sála B
- gynekologické pacientky – operačná sála C
- sekcie – sekčná operačná sála (v prípade septických výkonov zvážiť sálu B alebo C).

Operačná skupina vstupuje do komplexu operačných sál cez priepustné filtre-ženský a mužský. Zoblečie si biele osobné prádlo, vyzuje si topánky, dezinfikuje si ruky dezinfekčným roztokom, oblečie si zelené bavlnené prádlo (košele, nohavice), obuje si operačné galoše, nasadí si operačnú čiapku a tvárovú masku.

Vchádza do umývarky rúk pred danou operačnou sálou, kde si naloží ochranné okuliare, ochranné štíty.

OAIM pracovníci, obiehajúca sestra, sanitár, sanitárka, RTG laboranti, novorodenecká sestra a lekár si oblečú bavlnené plášte a nasadia dva páry rukavíc, jeden pod plášť a druhý nad plášť tak, aby chránili pokožku medzi plášťom a rukavicami, a až tak vstupujú na operačnú sálu.

Inštrumentujúca sestra, operatér, asistenti si v umývarke rúk nasadia ochranné okuliare, štíty na tvár, gumené zástery a následne vykonajú chirurgickú dezinfekciu rúk a až tak vstupujú na operačnú sálu, kde si oblečú sterilný plášť a dva páry sterilných rukavíc (jeden pod plášť a druhý nad plášť).

Pacienta, ktorý je už pripravený na kmeňovom oddelení (oholený, odstránené šperky a pod.) pri vstupe preberá už oblečený sanitár a OAIM pracovníci (pri lokálnych anestéziách obiehajúca inštrumentárka) a nasadia mu tvárovú masku. Po podpísaní preberajúcej dokumentácie sa pacient presúva rovno na operačnú sálu, nie do pripravovne.

Na operačnej sále počas operačného výkonu je minimum potrebného personálu, materiálu a minimalizuje sa otváranie dverí.

Po operačnom výkone pacienta zo sály transportujeme na kmeňové oddelenie alebo OAIM.

Po ukončení operačného výkonu všetky jednorazové pomôcky, lieky, biologický materiál odhodiť do zelených vriec v operačnej sále. Resterilizovateľné predmety, nástroje odniesť do čistiacej miestnosti, tam ich opatrne opláchnuť pod tečúcou vodou a zbaviť nečistôt. Následne vykonať mechanickú očistu a dezinfekciu podľa dezinfekčného plánu. Podľa druhu operačného výkonu zvážiť dĺžku expozičného času.





**PRÍLOHA č. 1 k Príkaznému listu č. 14 v súvislosti s koronavírusom**

Pred odchodom z operačnej sály (v umývarke nástrojov) odstrániť zo seba všetky ochranné prostriedky.

- Poradie:
1. rukavice – odhodiť do odpadového zeleného vreca
  2. dezinfekcia rúk alkoholovým dezinfekčným prostriedkom
  3. odstrániť operačný plášť do pripraveného zeleného vreca (nedotýkať sa prednej plochy plášt'a, zoblíkať sa tak, aby sa vonkajšia strana dostala dovnútra, to všetko pomaly a opatrne)
  4. opäť dezinfikovať ruky
  5. odstrániť ochranný tvárový štít a okuliare a odložiť do vedra, ktoré je v umývarke pod umývadlom
  6. opakovane dezinfikovať ruky

Personál sa presunie do filtra, kde sa zoblečie z bavlneného operačného prádla (košele nohavice, čiapka, tvárová maska). Zvlášť do pripraveného zeleného vreca odhodí bavlnené prádlo a do druhého, jednorazové čiapky a tvárové masky. Dôkladne si umyje ruky s mydlom a vodou a následne vykoná dezinfekciu alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.

Po ukončení operačného výkonu sestry (v službách), sanitár, sanitárka vykonávajú dôkladnú sanitáciu operačnej sály podľa náplne práce daného pracovníka, dezinfekčného plánu a daného dezinfekčného prostriedku, ktorý je určený na daný deň. Podľa druhu operačného výkonu (aseptický, septický) zväžiť koncentráciu daného roztoku a dĺžky expozičného času!

**Dezinfekcia okuliarov, ochranných štítov:**

- Sekusept Activ – ponoriť do dezinfekčného prípravku a opláchnuť vodou!  
**NIE ALKOHOLOVÉ DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY!**
- Zapínanie germicídnych žiaričov: (minimálne na 1 hodinu) tiež zväžiť druh operačného výkonu a následne zápis do dokumentácie.
- Manipulácia s odpadmi: všetok odpad, operačné prádlo, osobné prádlo sa zbiera do zelených vriec, triedi sa podľa druhu + uzatvorí sa obväzom + nálepky na označenie odpadu, ktoré musia byť označené ( infekčný materiál, oddelenie, kód odpadu 180 103 BIO ODPAD + podpis zamestnanca.  
Po sanitácii MOP sa vyhodí tiež do zeleného vreca, označí a odnesie do pracovne, zložia sa znečistené rukavice, nasadia sa čisté, zaviažu a označia sa vrecia. Vrecia s odpadom sa odnášajú do „kotelne“.
- Po dokončení - dôkladné umývanie rúk mydlom a dezinfekcia dezinfekčným roztokom!

V Bardejove 14.04.2020

Vypracoval: Mgr. Jana Bryndzová  
vedúca sestry OCOS

Schválil: PhDr. Anna Petrušová  
námetníčka  
pre ošetrovateľskú starostlivosť